



ZSRest

Manual de Configuração

Cartões Pré-Pagos

V2011-Certificado

1. Índice	
2. Introdução	2
3. Configuração	3
4. Como carregar os cartões pré-pagos	4
5. Utilizar Cartão Pré-Pago	6

2. Introdução


O presente manual foi criado com o objectivo de dar uma ajuda aos parceiros da ZoneSoft, na configuração do software ZSRest.

Todos os campos, secções e configurações são abordados e explicados, para que a qualquer altura este manual seja um ponto de referência quando um cliente lhe colocar questões, ou mesmo quando estiver a configurar o sistema.

Ideias e comentários construtivos são sempre bem-vindos.


3. Configuração

Antes de configurar o desconto/promoção que vai ser efectuado, tem que criar uma série de cartões e também os cartões. Para criar as séries tem que ir a **Tabelas\Séries de Cartões** adicionar uma série de cartões. Clique em adicionar, na descrição escreva o nome que vai dar a essa série de cartões, no tipo escolha **Pré-pago** e nos consumos mínimo e máximo pode deixar estar a zeros ou pode limitar se assim o entender (Img. 1).



Img.1 – Série de Cartões

Depois de ter a série criada para criar os cartões aceda a **Ficheiros\Cartões**. Clique em **Novos** e vai-lhe aparecer a janela de criação de Cartões (Img. 2).



Img.2 – Criação de Cartões

Tem que escolher a numeração dos cartões, a série e o tipo tem que ser **Pré-pago** (Img.2).

4. Como carregar os cartões pré-pagos

Para fazer um carregamento num cartão pré-pago tem que seleccionar **Opções (F11)**, posicionar-se no separador **Operações** e depois seleccionar o botão **CARREGAR CARTÕES**.

Na janela de Carregamentos de Cartões (Img. 3) tem que introduzir o número do cartão e seleccionar tecla “V”.


No **Tipo** indica-lhe o tipo de cartão que é e no **Saldo** mostra-lhe o saldo actual do cartão (Img. 4).



Img. 3 – Pedido do Cartão

Img. 4 – Apresenta o saldo

Após indicar o número do cartão vai-lhe activar na janela uma tecla nova (Img. 4). Selecciona essa tecla e vai-lhe abrir a janela de pagamento para poder carregar o cartão (Img. 5)



Img.5 – Janela Pagamento

Tem várias formas de pagamento para poder carregar o cartão pré-pago. Introduza o valor, selecciona o meio de pagamento e faça confirmar. Após a confirmação vai ser impresso um talão em que diz o saldo anterior, o saldo adicionado, o saldo actual e como foi pago (Img. 6).

```

Empresa Demonstracao
-----
CARTAO N: 10
-----
Carregamento de cartao
Saldo anterior : 9,00
valor adicionado : 11,00
SALDO ACTUAL : € 20,00
-----
valores entregues:
Dinheiro : 11,00
-----

Licenca: ZONE SOFT, Fabrico de Produtos
Software, Lda
Contribuinte: 507359690
ZSRest- Zone Soft
    
```

Img.6 – Talão de carregamento cartões

5. Utilizar Cartão Pré-Pago

Para utilizar o cartão pré-pago como meio de pagamento tem que seleccionar **Pagamento (F12)** e depois **Cartão Pré-Pago** (Img. 7). Introduzir o número do cartão e confirmar. O valor da conta vai ser automaticamente descontado do saldo do cartão. No talão vai discriminado qual o número do cartão em que foi descontado e qual o seu saldo actual (Img. 8).



Img.7 – Pagamento

```

Empresa Demonstracao
-----
07-10-2011                TICKET N:
Original                   0L111100730/2
16:44 MESA N: 1/0
-----
DESCRICAO                IVA      VALOR
1 Compal                 13%    1,30
-----
TAXA                      IVA      INCID.
13%                       0,15   1,15
TOTAL INCIDENCIAS:      0,15   1,15

TOTAL DO DOCUMENTO:  € 1,30
-----
Descontado no cartao 10
Saldo actual: € 17,40
-----
Empresa Demonstracao
-----
      b9UE-Processado por programa
      certificado n. 196/DGCI
-----
      Este documento nao serve de factura
-----
Licenca: ZONE SOFT, Fabrico de Produtos
Software, Lda
    
```

Img.8 – Talão